



DOBOT

工程技术笔记

Dobot API 接口文档

Dobot Magician

TN01010101 V1.2.0 Date: 2017/01/04

深圳市越疆科技有限公司

修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
|--------|------------|-----------------------------|
| V1.0.0 | 2016/07/29 | 创建文档 |
| V1.0.1 | 2016/08/09 | 修改协议分类、说明等 |
| V1.0.2 | 2016/08/22 | 修改设置末端参数接口说明，也支持队列方式 |
| V1.0.3 | 2016/08/26 | 增加搜索 Dobot 的功能；修改 EIO 的部分定义 |
| V1.0.4 | 2016/08/27 | 修改搜索的 API 定义等 |
| V1.0.5 | 2016/08/29 | 修正重设实时位姿 API 接口错误 |
| V1.0.6 | 2016/08/31 | 增加 Wi-Fi 配置功能 |
| V1.0.7 | 2016/09/09 | 修改末端夹具的控制接 |
| V1.0.8 | 2016/09/13 | 修改回零参数及 maxJumpHeight |
| V1.0.9 | 2016/09/19 | 增加 DNS 的接口 |
| V1.1.0 | 2016/09/27 | 增加检测-Fi 模块是否在位的 API 接口 |
| V1.1.1 | 2016/10/24 | 修改 ConnectDobot 中输入参数说明 |
| V1.1.2 | 2016/11/10 | 增加连续轨迹灰度雕刻功能 |
| V1.1.3 | 2016/11/11 | 增加扩展点击控制接口 |
| V1.1.4 | 2016/12/22 | 添加返回结构体说明；添加新队列控制接口 |
| V1.2.0 | 2017/01/04 | 新版动态库，全面支持多线程，无需调用 API 背景任务 |

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 1. 适用范围..... | 1 |
| 2. API 接口说明 | 2 |
| 2.1 Dobot 指令简介 | 2 |
| 2.2 连接/断开..... | 2 |
| 2.2.1 搜索 Dobot..... | 2 |
| 2.2.2 连接 Dobot..... | 2 |
| 2.2.3 断开 Dobot..... | 2 |
| 2.3 指令超时..... | 3 |
| 2.4 指令队列控制..... | 3 |
| 2.4.1 启动指令队列运行..... | 3 |
| 2.4.2 停止指令队列运行..... | 3 |
| 2.4.3 强制停止指令队列运行..... | 4 |
| 2.4.4 启动指令队列下载..... | 4 |
| 2.4.5 完成指令队列下载..... | 4 |
| 2.4.6 清空指令队列..... | 4 |
| 2.4.7 获取指令队列索引..... | 5 |
| 2.5 设备信息..... | 5 |
| 2.5.1 设置设备序列号..... | 5 |
| 2.5.2 获取设备序列号..... | 5 |
| 2.5.3 设置设备名称..... | 6 |
| 2.5.4 获取设备名称..... | 6 |
| 2.5.5 获取设备版本号..... | 6 |
| 2.6 实时位姿..... | 6 |
| 2.6.1 获取实时位姿..... | 6 |
| 2.6.2 重设实时位姿..... | 7 |
| 2.6.3 获取运动学参数..... | 7 |
| 2.7 ALARM 功能 | 8 |
| 2.7.1 获取系统报警状态..... | 8 |
| 2.7.2 清除系统所有报警..... | 8 |
| 2.8 HOME 功能..... | 8 |
| 2.8.1 设置回零参数..... | 8 |
| 2.8.2 获取回零参数..... | 9 |
| 2.8.3 执行回零功能..... | 9 |
| 2.9 HHT 功能 | 10 |
| 2.9.1 设置触发模式..... | 10 |
| 2.9.2 获取触发模式..... | 10 |
| 2.9.3 设置触发输出使能/禁止..... | 11 |
| 2.9.4 获取触发输出使能/禁止..... | 11 |
| 2.9.5 获取触发输出..... | 11 |
| 2.10 末端执行器..... | 11 |
| 2.10.1 设置末端执行器参数..... | 11 |
| 2.10.2 获取末端执行器参数..... | 12 |

| | | |
|--------|-------------------|----|
| 2.10.3 | 设置激光输出..... | 12 |
| 2.10.4 | 获取激光输出..... | 13 |
| 2.10.5 | 设置吸盘输出..... | 13 |
| 2.10.6 | 获取吸盘输出..... | 13 |
| 2.10.7 | 设置爪子输出..... | 14 |
| 2.10.8 | 获取爪子输出..... | 14 |
| 2.11 | ARM 方向..... | 14 |
| 2.11.1 | 设置手臂方向..... | 14 |
| 2.11.2 | 获取手臂方向..... | 15 |
| 2.12 | JOG 功能 | 15 |
| 2.12.1 | 设置关节点动参数..... | 15 |
| 2.12.2 | 获取关节点动参数..... | 16 |
| 2.12.3 | 设置坐标轴点动参数..... | 16 |
| 2.12.4 | 获取坐标轴点动参数..... | 17 |
| 2.12.5 | 设置点动公共参数..... | 17 |
| 2.12.6 | 获取点动公共参数..... | 18 |
| 2.12.7 | 执行点动功能..... | 18 |
| 2.13 | PTP 功能..... | 19 |
| 2.13.1 | 设置关节点位参数..... | 19 |
| 2.13.2 | 获取关节点位参数..... | 20 |
| 2.13.3 | 设置坐标轴点位参数..... | 20 |
| 2.13.4 | 获取坐标轴点位参数..... | 21 |
| 2.13.5 | 设置门型模式点位参数..... | 21 |
| 2.13.6 | 获取门型模式点位参数..... | 22 |
| 2.13.7 | 设置点位公共参数..... | 22 |
| 2.13.8 | 获取点位公共参数..... | 23 |
| 2.13.9 | 执行点位功能..... | 23 |
| 2.14 | CP 功能..... | 24 |
| 2.14.1 | 设置连续轨迹功能参数..... | 24 |
| 2.14.2 | 获取连续轨迹功能参数..... | 25 |
| 2.14.3 | 执行连续轨迹功能..... | 25 |
| 2.14.4 | 执行连续轨迹灰度雕刻功能..... | 26 |
| 2.15 | ARC 功能 | 27 |
| 2.15.1 | 设置圆弧插补功能参数..... | 27 |
| 2.15.2 | 获取圆弧插补功能参数..... | 28 |
| 2.15.3 | 执行圆弧插补功能..... | 28 |
| 2.16 | WAIT 功能..... | 30 |
| 2.16.1 | 执行时间等待功能..... | 30 |
| 2.17 | TRIG 功能 | 30 |
| 2.17.1 | 执行触发功能..... | 30 |
| 2.18 | EIO 功能 | 31 |
| 2.18.1 | 设置 I/O 复用 | 31 |
| 2.18.2 | 读取 I/O 复用 | 31 |
| 2.18.3 | 设置 I/O 输出电平 | 32 |

| | | |
|---------|--------------------------|----|
| 2.18.4 | 读取 I/O 输出电平 | 32 |
| 2.18.5 | 设置 PWM 输出 | 33 |
| 2.18.6 | 读取 PWM 输出 | 33 |
| 2.18.7 | 读取 I/O 输入电平 | 34 |
| 2.18.8 | 读取 I/O 模数转换值 | 34 |
| 2.18.9 | 设置扩展电机接口 | 35 |
| 2.19 | CAL 功能 | 35 |
| 2.19.1 | 设置角度传感器静态偏差 | 35 |
| 2.19.2 | 读取角度传感器静态偏差 | 36 |
| 2.20 | WIFI 功能 | 36 |
| 2.20.1 | 设置 WIFI 配置模式 | 36 |
| 2.20.2 | 获取当前 WIFI 是否配置模式 | 36 |
| 2.20.3 | 设置 SSID | 36 |
| 2.20.4 | 获取当前设置 SSID | 37 |
| 2.20.5 | 设置网络密码 | 37 |
| 2.20.6 | 获取当前设置网络密码 | 37 |
| 2.20.7 | 设置 IP 地址 | 37 |
| 2.20.8 | 获取当前设置 IP 地址 | 38 |
| 2.20.9 | 设置子网掩码 | 38 |
| 2.20.10 | 获取当前设置子网掩码 | 38 |
| 2.20.11 | 设置网关 | 39 |
| 2.20.12 | 获取当前设置网关 | 39 |
| 2.20.13 | 设置 DNS | 39 |
| 2.20.14 | 获取当前设置 DNS | 40 |
| 2.20.15 | 获取当前 Wi-Fi 模块的连接状态 | 40 |
| 2.21 | 其他功能 | 40 |
| 2.21.1 | 事件循环功能 | 40 |

1. 适用范围

本文档旨在对 Dobot API 接口进行详细说明，并给出基于 Dobot API 接口开发应用程序的一般流程。

2. API 接口说明

2.1 Dobot 指令简介

在与 Dobot 控制器通信时，其通信指令具有以下两个特点：

1. 控制器对所有的指令都有返回；对于设置指令，控制器将指令参数域去掉，并返回；对于获取指令，控制器将该指令将要获取的参数填入到参数域，并返回；
2. 控制器支持两类指令：立即指令与队列指令：
 - 立即指令：Dobot 控制器将在收到立即指令时立即处理该指令，而无论当前控制器是否还有其余指令运行中；
 - 队列指令：Dobot 控制器在收到队列指令时，将该命令压入控制器内部指令队列中。Dobot 控制器将根据指令压入队列的顺序执行指令。

关于 Dobot 指令更具体的内容，可查询 Dobot 通信协议手册。

2.2 连接/断开

2.2.1 搜索 Dobot

表 2.1 获取 Dobot 数量接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SearchDobot(char *dobotList, uint32_t maxLen)</code> |
| 描述 | 搜索 Dobot，动态库会将已连接的 Dobot 信息存储，并使用 ConnectDobot 连接 Dobot。 |
| 参数 | dobotList: 外部传入的数组首地址，动态库会将搜索到的串口/UDP 信息写入到 dobotList，比如一个典型的 dobotList 的返回是："COM1 COM3 COM6 192.168.0.5"，不同的接口以空格分开。 maxLen: 外部传入的 dobotList 支持的最大长度，以避免内存溢出 |
| 返回 | Dobot 数量 |

2.2.2 连接 Dobot

表 2.2 连接 Dobot 控制器接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int ConnectDobot(const char * portName, int baudrate)</code> |
| 描述 | 连接 Dobot 控制器。其中，portName 从上个 API 的 dobotList 得到。 注：若不调用 SearchDobot 而直接调用 ConnectDobot (portName 为空)，则动态库将自动连接第一个找到的 Dobot 控制器。 |
| 参数 | portName, Dobot 端口名；对于串口，可能是"COM3"；对于 UDP，可能是"192.168.0.5" baudrate, 波特率 |
| 返回 | DobotConnect_NoError: 连接 Dobot 控制器成功 DobotConnect_NotFound: 未找到 Dobot 控制器接口 DobotConnect_Occupied: Dobot 控制器接口被占用 |

注：为了使 API 接口能识别 Dobot 控制器接口，请提前安装所需的驱动，详情请查询 Dobot 用户手册。

2.2.3 断开 Dobot

表 2.3 断开 Dobot 接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int DisconnectDobot(void)</code> |
| 描述 | 断开 Dobot 控制器 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | DobotConnect_NoError: 无错误 DobotConnect_NotFound: 未找到 Dobot 控制器接口（本接口不会返回该值） DobotConnect_Occupied: Dobot 控制器接口被占用（本接口不会返回该值） |

2.3 指令超时

如 2.1 中介绍，发往 Dobot 控制器的所有指令都带有返回。当由于通信链路干扰等造成指令错误时，控制器将无法识别该条指令且无法返回。因此，每条下发给控制器的指令都有一个超时时间。该指令超时时间可以通过以下的 API 进行设置。

表 2.4 设置指令超时接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetCmdTimeout(uint32_t cmdTimeout)</code> |
| 描述 | 设置指令超时 |
| 参数 | cmdTimeout: 指令超时时间；单位：ms |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 无错误 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时（本接口不会返回该值） |

2.4 指令队列控制

Dobot 控制器支持启动、停止队列指令的执行。

2.4.1 启动指令队列运行

表 2.5 启动指令队列运行接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetQueuedCmdStartExec(void)</code> |
| 描述 | 启动指令队列运行 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.4.2 停止指令队列运行

表 2.6 停止指令队列运行接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetQueuedCmdStopExec(void)</code> |
| 描述 | 停止指令队列运行。若当前指令队列正在运行一条指令，则其将会在这条指令运行完成后，停止指令队列运行。 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.4.3 强制停止指令队列运行

表 2.7 强制停止指令队列运行接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetQueuedCmdForceStopExec(void)</code> |
| 描述 | 强制停止指令队列运行。无论指令队列是否正在运行一条指令，控制器都会强制其停止运行。 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.4.4 启动指令队列下载

Dobot 的控制器支持将指令存储到控制器外部 Flash 中，而后可以通过控制器上的按键触发执行，也即脱机运行功能。

指令下载的一般流程是：

1. 调用启动指令队列下载 API。其中，指定 totalLoop 为指令脱机运行时的总次数；
2. 发送队列指令；
3. 重复，直至队列指令发送完成；
4. 调用停止指令队列下载控制 API。

表 2.8 启动指令队列下载接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetQueuedCmdStartDownload(uint32_t totalLoop, uint32_t linePerLoop)</code> |
| 描述 | 启动指令队列下载 |
| 参数 | totalLoop: 脱机运行总次数 linePerLoop: 单次循环的指令条数 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.4.5 完成指令队列下载

表 2.9 完成指令队列下载接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetQueuedCmdStopDownload(void)</code> |
| 描述 | 完成指令队列下载 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.4.6 清空指令队列

该接口可以清空 Dobot 控制器中缓存的指令队列。

表 2.10 清除指令队列

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetQueuedCmdClear(void)</code> |
| 描述 | 清空指令队列 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.4.7 获取指令队列索引

在 Dobot 控制器指令队列机制中，有一个 64 位内部计数索引。当控制器每执行完一条命令时，该计数器将自动加一。通过该内部索引，可以查询控制器已经执行了多少队列指令，以及当前已经执行到哪条指令（指示运行进度时）。

表 2.11 获取指令队列当前索引接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetQueuedCmdCurrentIndex(uint64_t *queuedCmdCurrentIndex)</code> |
| 描述 | 获取指令队列已执行到的索引 |
| 参数 | queuedCmdCurrentIndex: 队列指令索引变量指针； |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.5 设备信息

2.5.1 设置设备序列号

表 2.12 设置设备序列号接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetDeviceSN(const char *deviceSN)</code> |
| 描述 | 设置设备序列号 |
| 参数 | deviceSN: 设备序列号字符串指针 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

注：设备序列号设置接口仅在出厂时有效（需要特殊密码）。

2.5.2 获取设备序列号

表 2.13 获取设备序列号接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetDeviceSN(char *deviceSN, uint32_t maxLen)</code> |
| 描述 | 获取设备序列号 |
| 参数 | deviceSN: 设备序列号字符串指针 maxLen: 传入外部缓冲区长度，以避免溢出 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.5.3 设置设备名称

表 2.14 设置设备名称接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetDeviceName(const char *deviceName)</code> |
| 描述 | 设置设备名称。当有多台机器时，可使用本接口设置设备名以作区分 |
| 参数 | deviceName: 设备名称字符串指针 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.5.4 获取设备名称

表 2.15 获取设备名称接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetDeviceName(char *deviceName, uint32_t maxLen)</code> |
| 描述 | 获取设备名称 |
| 参数 | deviceName: 设备名称字符串指针 maxLen: 传入外部缓冲区长度，以避免溢出 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.5.5 获取设备版本号

表 2.16 获取设备版本号接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetDeviceVersion(uint8_t *majorVersion, uint8_t *minorVersion, uint8_t *revision)</code> |
| 描述 | 获取设备版本信息 |
| 参数 | majorVersion: 主版本 minorVersion: 次版本 revision: 修订版本 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.6 实时位姿

在 DobotV2.0 中，Dobot 控制器根据以下信息，计算出实时位姿初始值：

- 底座码盘位置（可以通过回零可以得到）；
- 大臂传感器角度（上电或者按小臂 UNLOCK 按键时）；
- 小臂传感器角度（上电或者按小臂 UNLOCK 按键时）。

而后在控制 Dobot 时，Dobot 控制器将基于实时位姿初始值，以及实时运动状态，更新实时位姿。

2.6.1 获取实时位姿

表 2.17 获取实时位姿接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetPose(Pose *pose)</code> |
| 描述 | 获取实时位姿 |
| 参数 | Pose 定义: <pre>typedef struct tagPose { float x; //机械臂坐标系 x float y; //机械臂坐标系 y float z; //机械臂坐标系 z float r; //机械臂坐标系 r float jointAngle[4]; //机械臂 4 轴(底座、大臂、小臂、末端)角度 } Pose;</pre> pose: 实时位姿指针 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.6.2 重设实时位姿

在以下情况, 可以重设实时位姿 (初始值):

- 角度传感器损坏, 必须借助外部的角度测量手段;
- 角度传感器精度太差, 借助外部的角度直接/间接测量手段确认其精确值。

表 2.18 设置初始姿态接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int ResetPose(bool manual, float rearArmAngle, float frontArmAngle)</code> |
| 描述 | 重设姿态 |
| 参数 | manual: 为 0 时, 自动重设姿态, 不用传入 rearArmAngle 及 frontArmAngle; 为 1 时, 传入 rearArmAngle 和 frontArmAngle rearArmAngle: 大臂角度值 frontArmAngle: 小臂角度值 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.6.3 获取运动学参数

表 2.19 获取运动学参数接口

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetKinematics(Kinematics *kinematics)</code> |
| 描述 | 获取运动学参数 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagKinematics { float velocity; float acceleration; }Kinematics;</pre> <p>kinematics: 运动学参数变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.7 ALARM 功能

2.7.1 获取系统报警状态

表 2.20 获取系统报警状态接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetAlarmsState(uint8_t *alarmsState, uint32_t *len, uint32_t maxLen)</code> |
| 描述 | 获取系统报警状态 |
| 参数 | <p>alarmsState: 数组首地址，用于接收各报警位</p> <p>len: 报警所占字节</p> <p>maxLen: 传入外部缓冲区长度，以避免溢出</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

注：关于具体报警与索引的对应关系，请查询 Dobot 用户手册。数组 alarmsState 中的每一个字节可以标识 8 个报警项的报警状态，且 MSB（Most Significant Bit）在高位，LSB（Least Significant Bit）在低位。

2.7.2 清除系统所有报警

表 2.21 清除系统所有报警接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int ClearAllAlarmsState(void)</code> |
| 描述 | 清除系统所有报警 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.8 HOME 功能

2.8.1 设置回零参数

表 2.22 设置回零参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetHOMEParams (HOMEParams *homeParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置回零参数 |
| 参数 | <p>HOMEParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagHOMEParams { float x; //机械臂坐标系 x float y; //机械臂坐标系 y float z; //机械臂坐标系 z float r; //机械臂坐标系 r } HOMEParams;</pre> <p>homeParams: 回零参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

注:在某些机型中可能不支持回零功能, 具体请查询用户手册。

2.8.2 获取回零参数

表 2.23 获取回零参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetHOMEParams (HOMEParams *homeParams)</code> |
| 描述 | 获取回零参数 |
| 参数 | <p>HOMEParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagHOMEParams { float x; //机械臂坐标系 x float y; //机械臂坐标系 y float z; //机械臂坐标系 z float r; //机械臂坐标系 r } HOMEParams;</pre> <p>homeParams: 回零参数变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

注:在某些机型中可能不支持回零功能, 具体请查询用户手册。

2.8.3 执行回零功能

表 2.24 执行回零功能接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetHOMECmd (HOMECmd *homeCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行回零功能 |
| 参数 | <p>HOMECmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagHOMECmd { uint32_t reserved; // 预留未来使用 } HOMECmd;</pre> <p>homeCmd: 回零指令变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

注: 在某些机型中可能不支持回零功能, 具体请查询用户手册。

2.9 HHT 功能

2.9.1 设置触发模式

表 2.25 设置手持示教触发模式接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetHHTTrigMode (HHTTrigMode hhtTrigMode)</code> |
| 描述 | 设置手持示教时的存点触发模式 |
| 参数 | <pre>typedef enum tagHHTTrigMode { TriggeredOnKeyReleased, // 按键释放时更新 TriggeredOnPeriodicInterval // 定时触发 } HHTTrigMode;</pre> <p>hhtTrigMode: UNLOCK 按键按下后, 手持示教存点的触发模式</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.9.2 获取触发模式

表 2.26 获取手持示教触发模式接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetHHTTrigMode (HHTTrigMode *hhtTrigMode)</code> |
| 描述 | 获取手持示教时的存点触发模式 |
| 参数 | <pre>typedef enum tagHHTTrigMode { TriggeredOnKeyReleased, // 按键释放时更新 TriggeredOnPeriodicInterval // 定时触发 }HHTTrigMode;</pre> <p>hhtTrigMode:UNLOCK 按键按下后, 手持示教存点的触发模式</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满(本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout:指令无返回, 导致超时</p> |

2.9.3 设置触发输出使能/禁止

表 2.27 设置触发输出使能/禁止接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetHHTTrigOutputEnabled (bool isEnabled)</code> |
| 描述 | 设置手持示教触发输出使能状态 |
| 参数 | isEnabled:触发输出使能状态 |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满(本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout:指令无返回, 导致超时</p> |

2.9.4 获取触发输出使能/禁止

表 2.28 获取触发输出使能/禁止接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetHHTTrigOutputEnabled (bool *isEnabled)</code> |
| 描述 | 获取手持示教触发输出使能状态 |
| 参数 | isEnabled:触发输出使能状态 |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满(本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout:指令无返回, 导致超时</p> |

2.9.5 获取触发输出

表 2.29 获取触发输出接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetHHTTrigOutput (bool *isTriggered)</code> |
| 描述 | 获取触发输出状态 |
| 参数 | isTriggered:触发输出状态 |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满(本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout:指令无返回, 导致超时</p> |

2.10 末端执行器

2.10.1 设置末端执行器参数

表 2.30 设置末端执行器参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetEndEffectorParams (EndEffectorParams *endEffectorParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置末端参数 |
| 参数 | <p>EndEffectorParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagEndEffectorParams { float xBias; //末端 x 方向长度 float yBias; //末端 y 方向长度 float zBias; //末端 z 方向长度 } EndEffectorParams;</pre> <p>endEffectorParams: 末端执行器参数指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

注: 当使用标准的末端执行器时, 需要请查询 Dobot 用户手册, 得到其 X 轴与 Y 轴偏置, 并调用本接口设置。其他情况下的末端执行器参数, 需自行确认结构参数。

2.10.2 获取末端执行器参数

表 2.31 获取末端执行器参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetEndEffectorParams (EndEffectorParams *endEffectorParams)</code> |
| 描述 | 获取当前末端参数 |
| 参数 | <p>EndEffectorParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagEndEffectorParams { float xBias; //末端 x 方向长度 float yBias; //末端 y 方向长度 float zBias; //末端 z 方向长度 } EndEffectorParams;</pre> <p>endEffectorParams: 末端执行器参数指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.10.3 设置激光输出

表 2.32 设置激光输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetEndEffectorLaser(bool enableCtrl, bool on, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置激光开关 |
| 参数 | enableCtrl: 使能控制 on: 激光是否开启 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回) |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.10.4 获取激光输出

表 2.33 获取激光输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetEndEffectorLaser(bool *isCtrlEnabled, bool *isOn)</code> |
| 描述 | 获取激光开关状态 |
| 参数 | isCtrlEnabled: 控制是否使能 isOn: 激光是否开启 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.10.5 设置吸盘输出

表 2.34 设置吸盘输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetEndEffectorSuctionCup(bool enableCtrl, bool suck, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置吸盘吸放 |
| 参数 | enableCtrl: 使能控制 suck: 是否吸住 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回) |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.10.6 获取吸盘输出

表 2.35 获取吸盘输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetEndEffectorSuctionCup(bool *isCtrlEnabled, bool *isSucked)</code> |
| 描述 | 获取吸盘吸放状态 |
| 参数 | isCtrlEnabled: 控制是否使能 isSucked: 吸盘是否吸住 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.10.7 设置爪子输出

表 2.36 设置爪子输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetEndEffectorGripper(bool enableCtrl, bool grip, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置爪子抓住/释放 |
| 参数 | enableCtrl: 使能控制 grip: 是否抓住 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引（控制器返回） |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.10.8 获取爪子输出

表 2.37 获取爪子输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetEndEffectorGripper(bool *isCtrlEnabled, bool *isGripped)</code> |
| 描述 | 获取爪子夹住状态 |
| 参数 | isCtrlEnabled: 控制是否使能 isGripped: 爪子是否夹住 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.11 ARM 方向

2.11.1 设置手臂方向

表 2.38 设置手臂方向接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetArmOrientation(ArmOrientation armOrientation, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置手臂方向 |
| 参数 | <p>ArmOrientation 定义:</p> <pre>typedef enum tagArmOrientation { LeftyArmOrientation, RightyArmOrientation } ArmOrientation;</pre> <p>armOrientation: 手臂方向 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

注: 该命令当前仅适用于 SCARA 机型。

2.11.2 获取手臂方向

表 2.39 获取手臂方向接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetArmOrientation(ArmOrientation *armOrientation)</code> |
| 描述 | 设置手臂方向 |
| 参数 | <p>ArmOrientation 定义:</p> <pre>typedef enum tagArmOrientation { LeftyArmOrientation, RightyArmOrientation } ArmOrientation;</pre> <p>armOrientation: 手臂方向变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.12 JOG 功能

2.12.1 设置关节点动参数

表 2.40 设置关节点动参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetJOGJointParams(JOGJointParams *jogJointParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置关节点动参数 |
| 参数 | <p>JOGJointParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGJointParams { float velocity[4]; //4 轴关节速度 float acceleration[4]; //4 轴关节加速度 } JOGJointParams;</pre> <p>jogJointParams: 关节点动参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.12.2 获取关节点动参数

表 2.41 获取关节点动参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetJOGJointParams(JOGJointParams *jogJointParams)</code> |
| 描述 | 获取关节点动参数 |
| 参数 | <p>JOGJointParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGJointParams { float velocity[4]; //4 轴关节速度 float acceleration[4]; //4 轴关节加速度 } JOGJointParams;</pre> <p>jogJointParams: 关节点动参数变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.12.3 设置坐标轴点动参数

表 2.42 设置坐标轴点动参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetJOGCoordinateParams(JOGCoordinateParams *jogCoordinateParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置坐标轴点动参数 |
| 参数 | <p>JOGCoordinateParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGCoordinateParams { float velocity[4]; //4 轴坐标轴 (x, y, z, r) 速度 float acceleration[4]; //4 轴坐标轴 (x, y, z, r) 加速度 } JOGCoordinateParams;</pre> <p>jogCoordinateParams: 坐标轴点动参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.12.4 获取坐标轴点动参数

表 2.43 获取坐标轴点动参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetJOGCoordinateParams(JOGCoordinateParams *jogCoordinateParams)</code> |
| 描述 | 获取坐标轴点动参数 |
| 参数 | <p>JOGCoordinateParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGCoordinateParams { float velocity[4]; //4 轴坐标轴 (x, y, z, r) 速度 float acceleration[4]; //4 轴坐标轴 (x, y, z, r) 加速度 } JOGCoordinateParams;</pre> <p>jogCoordinateParams: 坐标轴点动参数变量指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.12.5 设置点动公共参数

表 2.44 设置点动公共参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetJOGCommonParams(JOGCommonParams *jogCommonParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置点动公共参数 |
| 参数 | <p>JOGCommonParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGCommonParams { float velocityRatio; //速度比例, 关节点动和坐标轴点动共用 float accelerationRatio; //加速度比例, 关节点动和坐标轴点动共用 } JOGCommonParams;</pre> <p>jogCommonParams: 点动公共参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.12.6 获取点动公共参数

表 2.45 获取点动公共参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetJOGCommonParams(JOGCommonParams *jogCommonParams)</code> |
| 描述 | 获取点动公共参数 |
| 参数 | <p>JOGCommonParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGCommonParams { float velocityRatio; //速度比例, 关节点动和坐标轴点动共用 float accelerationRatio; //加速度比例, 关节点动和坐标轴点动共用 } JOGCommonParams;</pre> <p>jogCommonParams: 点动公共参数变量指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.12.7 执行点动功能

表 2.46 执行点动功能接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetJOGCmd(JOGCmd *jogCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行 |
| 参数 | <p>JOGCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagJOGCmd { uint8_t isJoint; //点动方式: 0——坐标轴点动; 1——关节点动 uint8_t cmd; //点动命令 (取值范围 0~8) } JOGCmd;</pre> <p>//点动命令详细说明</p> <pre>enum { IDEL, //无效状态 AP_DOWN, // X+/Joint1+ AN_DOWN, // X-/Joint1- BP_DOWN, // Y+/Joint2+ BN_DOWN, // Y-/Joint2- CP_DOWN, // Z+/Joint3+ CN_DOWN, // Z-/Joint3- DP_DOWN, // R+/Joint4+ DN_DOWN // R-/Joint4- };</pre> <p>jogCmd: 点动功能变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.13 PTP 功能

2.13.1 设置关节点位参数

表 2.47 设置关节点位参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetPTPJointParams(PTPJointParams *ptpJointParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置关节点位参数 |
| 参数 | <p>PTPJointParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPJointParams { float velocity[4]; //PTP 模式下 4 轴关节速度 float acceleration[4]; //PTP 模式下 4 轴关节加速度 } PTPJointParams;</pre> <p>ptpJointParams: PTP 关节点位参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.13.2 获取关节点位参数

表 2.48 获取关节点位参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetPTPJointParams(PTPJointParams *ptpJointParams)</code> |
| 描述 | 获取关节点位参数 |
| 参数 | <p>PTPJointParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPJointParams { float velocity[4]; //PTP 模式下 4 轴关节速度 float acceleration[4]; //PTP 模式下 4 轴关节加速度 } PTPJointParams;</pre> <p>ptpJointParams: PTP 关节点位参数变量指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.13.3 设置坐标轴点位参数

表 2.49 设置坐标轴点位参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetPTPCoordinateParams (PTPCoordinateParams *ptpCoordinateParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置坐标轴点位参数 |
| 参数 | <p>PTPSpeedParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPCoordinateParams { float xyzVelocity; //PTP 模式下 xyz 3 轴坐标轴速度 float rVelocity; //PTP 模式下末端速度 float xyzAcceleration; //PTP 模式下 xyz 3 轴坐标轴加速度 float rAcceleration; //PTP 模式下末端加速度 } PTPCoordinateParams;</pre> <p>ptpCoordinateParams: PTP 坐标轴点位参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.13.4 获取坐标轴点位参数

表 2.50 获取坐标轴点位参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetPTPCoordinateParams (PTPCoordinateParams *ptpCoordinateParams)</code> |
| 描述 | 获取坐标轴点位参数 |
| 参数 | <p>PTPCoordinateParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPCoordinateParams { float xyzVelocity; //PTP 模式下 xyz 3 轴坐标轴速度 float rVelocity; //PTP 模式下末端速度 float xyzAcceleration; //PTP 模式下 xyz 3 轴坐标轴加速度 float rAcceleration; //PTP 模式下末端加速度 } PTPCoordinateParams;</pre> <p>ptpCoordinateParams: PTP 坐标轴点位参数变量指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.13.5 设置门型模式点位参数

表 2.51 设置门型模式点位参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetPTPJumpParams (PTPJumpParams *ptpJumpParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置门型模式点位参数 |
| 参数 | <p>PTPJumpParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPJumpParams { float jumpHeight; //门型模式运动抬升距离 float zLimit; //门型模式运动最大抬升高度限制 } PTPJumpParams;</pre> <p>ptpJumpParams: PTP 门型模式参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.13.6 获取门型模式点位参数

表 2.52 获取门型模式点位参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetPTPJumpParams (PTPJumpParams *ptpJumpParams)</code> |
| 描述 | 获取门型模式点位参数 |
| 参数 | <p>PTPJumpParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPJumpParams { float jumpHeight; //门型模式运动抬升距离 float zLimit; //门型模式运动最大抬升高度限制 } PTPJumpParams;</pre> <p>ptpJumpParams: PTP 门型模式参数变量指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.13.7 设置点位公共参数

表 2.53 设置点位公共参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetPTPCommonParams(PTPCommonParams *ptpCommonParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置点位公共参数 |
| 参数 | <p>PTPCommonParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPCommonParams { float velocityRatio; //PTP 模式速度比例, 关节和坐标轴模式共用 float accelerationRatio;//PTP 模式加速度比例, 关节和坐标轴模式共用 } PTPCommonParams;</pre> <p>ptpCommonParams:PTP 公共参数变量指针 isQueued:是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex:队列命令索引(控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout:指令无返回, 导致超时</p> |

2.13.8 获取点位公共参数

表 2.54 获取点位公共参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetPTPCommonParams(PTPCommonParams *ptpCommonParams)</code> |
| 描述 | 获取点位速度参数 |
| 参数 | <p>PTPCommonParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPCommonParams { float velocityRatio; //PTP 模式速度比例, 关节和坐标轴模式共用 float accelerationRatio;//PTP 模式加速度比例, 关节和坐标轴模式共用 } PTPCommonParams;</pre> <p>ptpCommonParams:PTP 公共参数变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满(本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout:指令无返回, 导致超时</p> |

2.13.9 执行点位功能

表 2.55 执行点位功能接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetPTPCmd (PTPCmd *ptpCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行点位功能 |
| 参数 | <p>PTPCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagPTPCmd { uint8_t ptpMode; //PTP 模式 (取值范围 0~8) float x; //x, y, z, r 为 ptpMode 运动方式的参数, 可为坐标、 //关节角度、或者坐标/角度增量 float y; float z; float r; } PTPCmd;</pre> <p>//其中, ptpMode 取值如下:</p> <pre>enum { JUMP_XYZ, //门型运动, 参数为目标点坐标 MOVJ_XYZ, //关节运动, 参数为目标点坐标 MOVL_XYZ, //直线运动, 参数为目标点坐标 JUMP_ANGLE, //门型运动, 参数为目标点关节角度 MOVJ_ANGLE, //关节运动, 参数为目标点关节角度 MOVL_ANGLE, //直线运动, 参数为目标点关节角度 MOVJ_INC, //关节运动增量模式, 参数为目标点关节角度增量 MOVL_INC, //直线运动增量模式, 参数为目标点坐标增量 MOVJ_XYZ_INC, //关节运动增量模式, 参数为目标点坐标增量 JUMP_MOVL_XYZ, //门型运动, 平移时运动模式为 MOVL };</pre> <p>ptpCmd: PTP 命令变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.14 CP 功能

2.14.1 设置连续轨迹功能参数

表 2.56 设置连续轨迹功能参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetCPParams(CPParams *cpParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置连续轨迹功能参数 |
| 参数 | <p>CPParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagCPParams { float planAcc; //规划加速度最大值 float junctionVel; //拐角加速度最大值 union { float acc; //实际加速度最大值, 非实时模式下使用 float period; //插补周期, 实时模式下使用 }; uint8_t realTimeTrack; //0—非实时模式; 1—实时模式 } CPParams;</pre> <p>cpParams: 连续轨迹功能参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.14.2 获取连续轨迹功能参数

表 2.57 获取连续轨迹功能参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetCPParams(CPParams *cpParams)</code> |
| 描述 | 获取连续轨迹功能参数 |
| 参数 | <p>CPParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagCPParams { float planAcc; //规划加速度最大值 float junctionVel; //拐角加速度最大值 union { float acc; //实际加速度最大值, 非实时模式下使用 float period; //插补周期, 实时模式下使用 }; uint8_t realTimeTrack; //0—非实时模式; 1—实时模式 } CPParams;</pre> <p>cpParams: 连续轨迹功能参数变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.14.3 执行连续轨迹功能

表 2.58 执行连续轨迹功能接口寿命

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetCPCmd(CPCmd *cpCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行连续轨迹功能 |
| 参数 | <p>CPCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagCPCmd { uint8_t cpMode; //CP 模式 0-相对模式 1-绝对模式 float x; //x 坐标增量 / x 轴坐标 float y; //y 坐标增量 / y 轴坐标 float z; //z 坐标增量 / z 轴坐标 union { float velocity; // Reserved float power; //激光功率 }; } CPCmd;</pre> <p>cpCmd:连续轨迹功能功能变量指针 isQueued:是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex:队列命令索引(控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout:指令无返回,导致超时</p> |

注:当指令队列中有多条连续的 CP 指令时, Dobot 控制器将自动前瞻。前瞻的条件是, 队列中这些 CP 指令之间没有 JOG、PTP、ARC、WAIT、TRIG 等指令。

2.14.4 执行连续轨迹灰度雕刻功能

表 2.59 执行连续轨迹功能接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetCPLECmd (CPCmd *cpCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行连续轨迹灰度雕刻功能 激光功率将在运动命令起始时应用 |
| 参数 | <p>CPCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagCPCmd { uint8_t cpMode; //CP 模式 0-相对模式 1-绝对模式 float x; //x 坐标增量(相对模式) / x 轴坐标(绝对模式) float y; //y 坐标增量(相对模式) / y 轴坐标(绝对模式) float z; //z 坐标增量(相对模式) / z 轴坐标(绝对模式) union { float velocity; //预留 float power; // 激光功率 0~100 } } CPCmd;</pre> <p>cpCmd:连续轨迹功能功能变量指针 isQueued:是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex:队列命令索引(控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError:指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull:指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout:指令无返回,导致超时</p> |

2.15 ARC 功能

2.15.1 设置圆弧插补功能参数

表 2.60 设置圆弧插补功能参数接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetARCPParams (ARCPParams *arcParams, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置圆弧插补功能参数 |
| 参数 | <p>ARCPParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagARCPParams { float xyzVelocity; //圆弧运动 xyz 三坐标轴速度 float rVelocity; //圆弧运动末端旋转速度 float xyzAcceleration; //圆弧运动 xyz 三坐标轴加速度 float rAcceleration; //圆弧运动末端旋转加速度 } ARCPParams;</pre> <p>arcParams: 圆弧插补功能参数变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.15.2 获取圆弧插补功能参数

表 2.61 获取圆弧插补功能参数接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetARCPParams (ARCPParams *arcParams)</code> |
| 描述 | 获取圆弧插补功能参数 |
| 参数 | <p>ARCPParams 定义:</p> <pre>typedef struct tagARCPParams { float xyzVelocity; //圆弧运动 xyz 三坐标轴速度 float rVelocity; //圆弧运动末端旋转速度 float xyzAcceleration; //圆弧运动 xyz 三坐标轴加速度 float rAcceleration; //圆弧运动末端旋转加速度 } ARCPParams;</pre> <p>arcParams: 圆弧插补功能参数变量指针</p> |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.15.3 执行圆弧插补功能

表 2.62 执行圆弧插补功能接口说明


| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetARCCmd (ARCCmd *arcCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行圆弧插补功能 |
| 参数 | <p>ARCCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagARCCmd { struct { float x; float y; float z; float r; } cirPoint; struct { float x; float y; float z; float r; } toPoint; } ARCCmd;</pre> <p>arcCmd: 圆弧插补功能变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

圆弧轨迹说明:

1. 圆弧轨迹是空间的圆弧, 由当前点、圆弧上任一点和圆弧结束点三点共同确定的;
2. 圆弧总是从起点经过圆弧上一点再到结束点。

圆弧轨迹如下图所示例:

- (a) A 为当前点, B 为圆弧上任一点, C 为结束点;
- (b) A 为当前点, C 为圆弧上任一点, B 为结束点。



2.16 WAIT 功能

2.16.1 执行时间等待功能

表 2.63 执行时间等待功能接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetWAITCmd(WAITCmd *waitCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行时间等待功能 |
| 参数 | <p>WAITCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagWAITCmd { uint32_t timeout; // 单位:ms } WAITCmd;</pre> <p>waitCmd: 时间等待功能变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

注: 该指令只能作为队列指令, isQueued 必须设置为 true。将该命令设置为立即指令可能会导致正在执行的 WAIT 队列指令的超时时间变化。

2.17 TRIG 功能

2.17.1 执行触发功能

表 2.64 执行触发功能接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetTRIGCmd(TRIGCmd *trigCmd, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 执行触发功能 |
| 参数 | <p>TRIGCmd 定义:</p> <pre>typedef struct tagTRIGCmd { uint8_t address; // I/O 地址 (取值范围 1~20) uint8_t mode; // 触发模式 0—I/O 触发 1—AD 触发 uint16_t threshold; // 触发条件 I/O 值—0/1 ADC 值—0~4095 } TRIGCmd;</pre> <p>trigCmd: 触发功能变量指针 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

注: 该指令只能作为队列指令, isQueued 必须设置为 true。将该命令设置为立即指令可能会导致正在执行的 TRIG 队列指令的触发条件变化。

2.18 EIO 功能

在 Dobot 控制器中，所有的扩展 I/O 都是统一编址的。根据现有情况，I/O 的功能可以有：

- 高低电平输出功能；
- PWM 输出功能；
- 读取输入高低电平功能；
- 读取输入模数转换值功能。

部分 I/O 可能同时具有以上的功能。在使用不同的功能时，需要先配置 I/O 的复用。

2.18.1 设置 I/O 复用

表 2.65 设置 I/O 复用功能接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetIOMultiplexing(IOMultiplexing *ioMultiplexing, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置 I/O 复用 |
| 参数 | <p>IOMultiplexing 定义：</p> <pre>typedef struct tagIOMultiplexing { uint8_t address; //EIO 地址（取值范围 1~20） uint8_t multiplex; //EIO 功能 } IOMultiplexing;</pre> <p>其中 mutiplex 支持的取值如下所示：</p> <pre>typedef enum tagIOFunction { IOFunctionDummy, //不配置功能 IOFunctionPWM, //PWM 输出 IOFunctionDO, //IO 输出 IOFunctionDI, //IO 输入 IOFunctionADC //AD 输入 } IOFunction;</pre> <p>ioMultiplexing: I/O 复用变量 isQueued: 是否将该指令指定为队列命令 queuedCmdIndex: 队列命令索引（控制器返回）</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.18.2 读取 I/O 复用

表 2.66 读取 I/O 复用功能接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetIOMultiplexing(IOMultiplexing *ioMultiplexing)</code> |
| 描述 | 读取 I/O 复用 |
| 参数 | <p>IOMultiplexing 定义:</p> <pre>typedef struct tagIOMultiplexing { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) uint8_t multiplex; //EIO 功能 } IOMultiplexing;</pre> <p>其中 multiplex 支持的取值如下所示:</p> <pre>typedef enum tagIOFunction { IOFunctionDummy, //不配置功能 IOFunctionPWM, //PWM 输出 IOFunctionDO, //IO 输出 IOFunctionDI, //IO 输入 IOFunctionADC //AD 输入 } IOFunction;</pre> <p>ioMultiplexing: I/O 复用变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.3 设置 I/O 输出电平

表 2.67 设置 I/O 输出电平接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetIOD0(IOD0 *ioD0, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置 I/O 输出电平 |
| 参数 | <p>IOD0 定义:</p> <pre>typedef struct tagIOD0 { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) uint8_t level; //输出电平 0-低电平 1-高电平 } IOD0;</pre> <p>ioD0: I/O 输出电平结构体变量指针</p> <p>isQueued: 是否将该指令指定为队列命令</p> <p>queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.4 读取 I/O 输出电平

表 2.68 读取 I/O 输出电平

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetIOD0(IOD0 *ioD0)</code> |
| 描述 | 读取 I/O 输出电平 |
| 参数 | <p>IOD0 定义:</p> <pre>typedef struct tagIOD0 { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) uint8_t level; //输出电平 0-低电平 1-高电平 } IOD0;</pre> <p>ioD0: I/O 输出电平结构体变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.5 设置 PWM 输出

表 2.69 设置 PWM 输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetIOPWM(IOPWM *ioPWM, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置 I/O PWM 输出 |
| 参数 | <p>IOPWM 定义:</p> <pre>typedef struct tagIOPWM { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) float frequency; //PWM 频率 10HZ~1MHz float dutyCycle; //PWM 占空比 0~100 } IOPWM;</pre> <p>ioPWM: I/O PWM 输出结构体变量指针</p> <p>isQueued: 是否将该指令指定为队列命令</p> <p>queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.6 读取 PWM 输出

表 2.70 读取 PWM 输出接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetIOPWM(IOPWM *ioPWM)</code> |
| 描述 | 读取 I/O PWM 输出 |
| 参数 | <p>IOPWM 定义:</p> <pre>typedef struct tagIOPWM { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) float frequency; //PWM 频率 10HZ~1MHz float dutyCycle; //PWM 占空比 0~100 } IOPWM;</pre> <p>ioPWM: I/O PWM 输出结构体变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.7 读取 I/O 输入电平

表 2.71 读取 I/O 输入电平接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetIODI(IODI *ioDI)</code> |
| 描述 | 读取 I/O 输入电平 |
| 参数 | <p>IODI 定义:</p> <pre>typedef struct tagIODI { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) uint8_t level; //输入 IO 电平 0-低电平 1-高电平 } IODI;</pre> <p>ioDI: I/O 输入电平结构体变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.8 读取 I/O 模数转换值

表 2.72 读取 I/O 模数转换值

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetIOADC(IOADC *ioADC)</code> |
| 描述 | 读取 I/O 模数转换值 |
| 参数 | <p>IOADC 定义:</p> <pre>typedef struct tagIOADC { uint8_t address; //EIO 地址 (取值范围 1~20) uint16_t value; //输入 ADC 值, 范围 0~4095 } IOADC;</pre> <p>ioADC: I/O 模数转换值结构体变量指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值)</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.18.9 设置扩展电机接口

表 2.73 设置 I/O 复用功能接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetEMotor(EMotor *eMotor, bool isQueued, uint64_t *queuedCmdIndex)</code> |
| 描述 | 设置 I/O 复用 |
| 参数 | <p>EMotor 定义:</p> <pre>typedef struct tagEMotor { uint8_t index; //取值范围 0/1 0-Stepper1 1-Stepper2 uint8_t isEnabled; //电机控制使能 float speed; //电机控制速度 (脉冲个数每秒) } EMotor;</pre> <p>eMotor: 扩展电机控制结构体</p> <p>isQueued: 是否将该指令指定为队列命令</p> <p>queuedCmdIndex: 队列命令索引 (控制器返回)</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时</p> |

2.19 CAL 功能

2.19.1 设置角度传感器静态偏差

由于角度传感器焊接、机器状态等原因, 大小臂上的角度传感器可能存在一个静态偏差。我们可以通过各种手段 (如调平、与标准源比较), 得到此静态偏差, 并通过此 API 写入到设备中。

表 2.74 设置角度传感器静态偏差接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetAngleSensorStaticError(float rearArmAngleError, float frontArmAngleError)</code> |
| 描述 | 设置大小臂角度传感器静态偏差 |
| 参数 | rearArmAngleError: 大臂角度传感器静态偏差 frontArmAngleError: 小臂角度传感器静态偏差 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.19.2 读取角度传感器静态偏差

表 2.75 读取角度传感器静态偏差接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetAngleSensorStaticError(float rearArmAngleError, float frontArmAngleError)</code> |
| 描述 | 设置大小臂角度传感器静态偏差 |
| 参数 | rearArmAngleError: 大臂角度传感器静态偏差 frontArmAngleError: 小臂角度传感器静态偏差 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.20 WIFI 功能

2.20.1 设置 WIFI 配置模式

表 2.76 设置 WIFI 配置模式接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetWIFISetupMode(bool enable)</code> |
| 描述 | 设置 WIFI 配置模式 |
| 参数 | enable: 是否使能配置模式 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.20.2 获取当前 WIFI 是否配置模式

表 2.77 获取当前 WIFI 是否配置模式接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetWIFISetupMode(bool *isEnabled)</code> |
| 描述 | 获取当前 WIFI 是否配置模式 |
| 参数 | isEnabled: 传入变量指针 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值） DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时 |

2.20.3 设置 SSID

表 2.78 设置网络 SSID 接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetWIFISSID(const char *ssid)</code> |
| 描述 | 设置网络 SSID |
| 参数 | ssid: 网络 SSID 字符串指针 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.20.4 获取当前设置 SSID

表 2.79 获取当前设置 SSID

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetWIFISSID(char *ssid, uint32_t maxLen)</code> |
| 描述 | 获取当前设置 SSID |
| 参数 | ssid: 网络 SSID 字符串指针 maxLen: 传入外部缓冲区长度, 以避免溢出 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.20.5 设置网络密码

表 2.80 设置网络密码接口说明

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int SetWIFIPassword(const char *password)</code> |
| 描述 | 设置网络密码 |
| 参数 | password: 网络密码字符串指针 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.20.6 获取当前设置网络密码

表 2.81 获取当前设置网络密码

| | |
|----|--|
| 原型 | <code>int GetWIFIPassword(char *password, uint32_t maxLen)</code> |
| 描述 | 获取当前设置网络密码 |
| 参数 | password: 网络密码字符串指针 maxLen: 传入外部缓冲区长度, 以避免溢出 |
| 返回 | DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回 DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满 (本接口不会返回该值) DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回, 导致超时 |

2.20.7 设置 IP 地址

表 2.82 设置 IP 地址接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetWiFiIPAddress(WifiIPAddress *wifiIPAddress)</code> |
| 描述 | 设置 IP 地址 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWifiIPAddress { uint8_t dhcp; uint8_t addr[4]; }WifiIPAddress;</pre> <p>wifiIPAddr: IP 地址结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.8 获取当前设置 IP 地址

表 2.83 获取当前设置 IP 地址接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetWiFiIPAddress(WifiIPAddress *wifiIPAddress)</code> |
| 描述 | 获取当前设置 IP 地址 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWifiIPAddress { uint8_t dhcp; uint8_t addr[4]; }WifiIPAddress;</pre> <p>wifiIPAddr: IP 地址结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.9 设置子网掩码

表 2.84 设置子网掩码接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetWiFiNetmask(WifiNetmask *wifiNetmask)</code> |
| 描述 | 设置子网掩码 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWiFiNetmask { uint8_t addr[4]; }WiFiNetmask;</pre> <p>wifiNetmask: 子网掩码结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.10 获取当前设置子网掩码

表 2.85 获取当前设置子网掩码接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetWIFINetmask(WIFINetmask *wifiNetmask)</code> |
| 描述 | 获取当前设置子网掩码 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWIFINetmask { uint8_t addr[4]; } WIFINetmask;</pre> <p>wifiNetmask: 子网掩码结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.11 设置网关

表 2.86 设置子网掩码接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetWIFIGateway(WIFIGateway *wifiGateway)</code> |
| 描述 | 设置网关 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWIFIGateway { uint8_t addr[4]; } WIFIGateway;</pre> <p>wifiGateway: 网关结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.12 获取当前设置网关

表 2.87 获取当前设置子网掩码接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetWIFIGateway(WIFIGateway *wifiGateway)</code> |
| 描述 | 获取当前设置网关 |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWIFIGateway { uint8_t addr[4]; } WIFIGateway;</pre> <p>wifiGateway: 网关结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.13 设置 DNS

表 2.88 设置 DNS 接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int SetWIFIDNS(WIFIDNS *wifiDNS)</code> |
| 描述 | 设置 DNS |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWIFIDNS { uint8_t addr[4]; } WIFIDNS;</pre> <p>wifiDNS: DNS 结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.14 获取当前设置 DNS

表 2.89 获取当前设置 DNS 接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetWIFIDNS(WIFIDNS *wifiDNS)</code> |
| 描述 | 获取当前设置 DNS |
| 参数 | <pre>typedef struct tagWIFIDNS { uint8_t addr[4]; } WIFIDNS;</pre> <p>wifiDNS: DNS 结构体指针</p> |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |

2.20.15 获取当前 Wi-Fi 模块的连接状态

表 2.90 获取当前 Wi-Fi 模块连接状态接口说明

| | |
|----|---|
| 原型 | <code>int GetWIFIConnectStatus(bool *isConnected)</code> |
| 描述 | 获取当前 Wi-Fi 模块连接状态 |
| 参数 | isConnected: Wi-Fi 连接状态变量指针 |
| 返回 | <p>DobotCommunicate_NoError: 指令正常返回</p> <p>DobotCommunicate_BufferFull: 指令队列已满（本接口不会返回该值）</p> <p>DobotCommunicate_Timeout: 指令无返回，导致超时</p> |


2.21 其他功能

2.21.1 事件循环功能

在某些语言中，当调用 API 接口后，由于没有事件循环，应用程序将直接退出，因此将导致指令没有下发到 Dobot 控制器中。为了避免这种情况，我们提供了事件循环接口，在应用程序退出前调用（目前已知的需要做此处理的语言有 Python）。

表 2.91 事件循环功能接口说明

| | |
|----|-----------------------------------|
| 原型 | <code>void DobotExec(void)</code> |
| 描述 | 事件循环功能 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |



深圳市越疆科技有限公司

邮编：510630

网址：www.dobot.cc

电话：(0755)38730916

地址：深圳市南山区西丽桃源街道塘朗工业区 A 区 8 栋 4 楼